



SURE Cleaner & Degreaser

Sgrassatore energico ecologico e per pavimenti

Descrizione

I prodotti SURE sono detergenti a base vegetale, biodegradabili al 100% e sicuri da usare. SURE Cleaner & Degreaser è uno sgrassatore energico concentrato per la pulizia di tutte le superfici di cucina molto sporche quali attrezzature, cappe, piani cottura e banchi di preparazione. E' inoltre adatto alla rimozione di sporco pesante dai pavimenti e alla deceratura.

Caratteristiche principali

- Specifico per la pulizia di superfici molto sporche
- Altamente efficace sullo sporco grasso
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

Benefici

- Formula concentrata con eccellenti costi in uso
- Pulisce lo sporco grasso e incrostato lasciando le superfici pulite e splendenti
- Privo di profumi e coloranti
- Contiene ingredienti a base di erbe da risorse rinnovabili
- 100% biodegradabile
- Il prodotto è certificato secondo i criteri dell'Ecolabel UE

Modalità d'uso

Metodo spray:

1. Riempire il flacone spruzzatore da 750ml con acqua e aggiungere una dose da 7,5-10ml (1,0-1,3%) di SURE Cleaner & Degreaser.
2. Rimuovere i residui di sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
3. Spruzzare la soluzione sulle superfici e pulire con un panno.
4. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciar asciugare all'aria.

Pulizia generale e dei pavimenti:

1. Dosare in un secchio 10-15ml di SURE Cleaner & Degreaser per litro d'acqua tiepida (soluzione allo 1,0-1,5%).
2. Rimuovere i residui di sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
3. Applicare la soluzione sulle superfici e pulire con un panno, una spazzola o un mop.
4. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciar asciugare all'aria.

Modalità d'uso per ambienti

Dosaggio: dosare il prodotto in secchio o serbatoio pieni.

Macchina/secchio: 30ml in 10L di acqua (soluzione 0,3%).

Aumentare la concentrazione sino a 100ml in 10L di acqua (1%) in caso di sporco molto pesante.

Macchina/secchio: passare i pavimenti con la macchina o il mop. Per sporco molto pesante applicare la soluzione e lasciare agire un paio di minuti prima di ripassare con la macchina.



EU Ecolabel: NL/020/045





SURE Cleaner & Degreaser

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido viscoso incolore o giallo tenue
Odore:	Specifico del prodotto
pH (tal quale):	> 11
pH (in uso):	~ 11
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02
Viscosità (mPa.s; 25°C):	≈ 25

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, SURE Cleaner & Degreaser è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su metalli dolci quali alluminio, rame e ottone.

Informazioni ambientali

La formula di SURE Cleaner & Degreaser è 100% biodegradabile secondo il test OECD 301B. I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004. SURE Cleaner & Degreaser ha ottenuto la licenza (EU: NL/020/045) rispettando i criteri previsti dalle normative Europee EU Ecolabel come un prodotto ecologico.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 22/02/2023 it-CH (K00208)